

Общество с ограниченной ответственностью «Дексмобайл»



Информация, необходимая для установки программного обеспечения UpCore

Часть комплекта документации на программное обеспечение UpCore

Настоящий документ входит в комплект документации UpCore версии 1.2 от 25.08.2026. Нумерация разделов соответствует полному комплекту документации.

Версия документа 1.2 от 25.08.2026

Москва, 2026

Реквизиты документа

Наименование программного обеспечения	UpCore
Правообладатель	ООО «Дексмобайл»
ИНН / КПП	9715334304 / 773401001
ОГРН	5187746013659
Версия документа	1.2 от 25.08.2026
Контакты	sales@dex-it.ru, +7 (930) 066-46-20

Содержание

4. Установка	4
4.1 Требования к окружению	4
4.2 Порядок установки в контуре заказчика	4
4.3 SaaS-подключение	4
4.4 Доступ к экземпляру программного обеспечения для проверки	4

4. Установка

4.1 Требования к окружению

ОС	Linux x86_64. Поддерживаются российские операционные системы из единого реестра — Astra Linux Special Edition, РЕД ОС, ALT Linux, — а также Ubuntu Server 22.04 LTS и совместимые дистрибутивы. Контейнерная форма поставки обеспечивает переносимость между дистрибутивами.
Контейнеризация	Docker Compose или Kubernetes
CPU	от 8 vCPU для пилотного контура, от 16 vCPU для промышленного контура
ОЗУ	от 32 ГБ для пилота, от 64 ГБ для промышленного контура
Диск	от 200 ГБ SSD, объем зависит от числа репозиторий и глубины истории
СУБД	PostgreSQL 14+, включая Postgres Pro из единого реестра российского ПО, либо совместимая управляемая БД
Сеть	доступ к Git-серверам и корпоративным интеграциям заказчика

4.2 Порядок установки в контуре заказчика

1. Согласовать архитектуру развертывания, список интеграций и требования ИБ.
2. Подготовить серверы, доменное имя, TLS-сертификат, учетные записи и доступ к СУБД.
3. Получить дистрибутив UpCore и лицензионный ключ от правообладателя.
4. Развернуть контейнеры приложения через Docker Compose или Kubernetes-манифесты.
5. Заполнить конфигурацию: адреса сервисов, параметры БД, SSO, Git-интеграции, права доступа.
6. Выполнить миграции БД и первичную проверку состояния сервисов.
7. Подключить пилотные репозитории и запустить первичный анализ.
8. Проверить отчеты, роли пользователей и журнал событий.

4.3 SaaS-подключение

При SaaS-эксплуатации заказчик получает доступ к защищенному веб-контуре UpCore. По согласованию возможен сценарий, при котором анализ исходного кода выполняется агентом в инфраструктуре заказчика, а в облачный контур передаются только агрегированные метрики.

4.4 Доступ к экземпляру программного обеспечения для проверки

Для проверки функциональности правообладатель предоставляет доступ к демонстрационному контуру UpCore по адресу демо.ап-кор.рф. Тестовые учетные записи с необходимым набором ролей выдаются по запросу на sales@dex-it.ru. Установка программного обеспечения на стороне

проверяющего при этом не требуется: демонстрационный контур содержит подключенные репозитории и рассчитанные показатели.

Порядок проверки: получить учетные данные, войти в веб-интерфейс, открыть карточку подключенного проекта, просмотреть отчеты по разработчикам, проектам и коду, проверить работу ролевой модели и журнал событий. По отдельному запросу правообладатель предоставляет дистрибутив и инструкцию для развертывания экземпляра в инфраструктуре проверяющего.